


Друк викрійки

Використовуйте програму Adobe Acrobat Reader або Microsoft Edge.


Відкрийте файл у форматі A4 у програмі.

У налаштуваннях друку поставте галочку “Реальний розмір”.




Якщо у вас Macintosh, система може повідомити про вихід фрагмента малюнка за область друку. При цьому будуть запропоновані два варіанти дії: “Зменшити” або “Обрізати”. Виберіть опцію «Обрізати», тоді масштаб залишиться 100%.

Роздрукуйте пробну сторінку, виміряйте зображення лінійки на двох сторонах сторінки. Якщо принтер налаштовано правильно, розміри реальної лінійки співпадатимуть з розмірами надрукованих лінійок.



Розкрій виробу

Виріжте деталі викрійки по товстим суцільним лініям.



Склейте між собою деталі, на яких позначено «місце склеювання».

Якщо ви роздрукували викрійку формату А1, то нічого склеювати не доведеться.

УВАГА: викрійки не містять припусків на шви. Надруковані лінії викрійки є лініями шва, і ви повинні додати припуски до кожного шва по всій його довжині при розкроюванні тканини.

Ширина припусків від 0,5 см до 1 см, залежить від того, як тканина осипається на зрізах. Чим легше осипається, тим припуск більше.

Якщо тканина з ворсом, треба звернути увагу на лінії, що позначають напрям ворсу на викрійках.


Проведіть рукою по тканині з ворсом вздовж кромки в одну сторону та в протилежну. Напрямок, у якому ворсинки лягають плоско, є напрямком ворсу. В іншому напрямку ворсинки піднімаються. Напрямок ворсу на викрійках позначено стрілками.




Напрямок ворсу на викрійках повинен співпадати з напрямком ворсу на тканині.

Тканину для розкроювання розкладіть у розгортку, тобто по всій ширині. Розкладіть викрійки на тканину з виворітного боку.


Готові деталі:






Пошив виробу:


Деталь «стрічка» складайте по лініям, наміченим на вікрійці (пунктирним) лицьовою стороною всередину і прокладайте по цим лініям машинну строчку:



Отриману деталь складіть лицьовою стороною всередину та з'єднайте края.




Деталь «верх» сколіть булавками з виворітної сторони по лініям, перенесеним з викрійки. Прокладіть по цим лініям машинну строчку.




Отриману деталь складіть лицьовою стороною всередину та з'єднайте края.



Деталь «підкладка» сколіть булавками з виворітної сторони по лініям, перенесеним з викрійки. Прокладіть по цим лініям машинну строчку.




Отриману деталь складіть лицьовою стороною всередину та з'єднайте края. Залиште непрошитим невеликий отвір для подальшого вивертання.



До деталі «підкладка» з верхньої (де прошиті виточки) сторони приєднайте деталь «підкладка верхівка». Деталі з'єднайте лицьовими сторонами одна до одної.



До деталі «верх» з верхньої (де прошиті виточки) сторони приєднайте деталь «верхівка». Деталі з'єднайте лицьовими сторонами одна до одної.



Деталь «стрічка» прикладіть до деталі «верх» з нижньої сторони, лицьовими сторонами одна до одної. Сколіть булавками, або зметайте. З'єднайте деталі машинним швом.



До іншої сторони деталі «стрічка» прикладіть деталь «підкладка», лицьовими сторонами одна до одної. Сколіть булавками, або зметайте. З'єднайте деталі машинним швом.



Виверніть виріб на лицьову сторону. Зашите отвір непомітним ручним швом.



Пришийте непомітним ручним швом край стрічки (з'єднаний з деталлю «верх») до деталі «підкладка».



Відгорніть низ шапки на лицьову сторону.