


Друк викрійки

Використовуйте програму Adobe Acrobat Reader або Microsoft Edge.


Відкрийте файл у форматі A4 у програмі.

У налаштуваннях друку поставте галочку “Реальний розмір”.



Якщо у вас Macintosh, система може повідомити про вихід фрагмента малюнка за область друку. При цьому будуть запропоновані два варіанти дії: “Зменшити” або “Обрізати”. Виберіть опцію «Обрізати», тоді масштаб залишиться 100%.

Роздрукуйте пробну сторінку, виміряйте зображення лінійки на двох сторонах сторінки. Якщо принтер налаштовано правильно, розміри реальної лінійки співпадатимуть з розмірами надрукованих лінійок.




Виріжте деталі викрійки по товстим суцільним лініям. Коло ліній з написом «склейка» залиште папір невідрізаним для склеювання.

Склейте між собою деталі, на яких позначено «місце склеювання».

Якщо ви роздрукували викрійку формату A2, то нічого склеювати не доведеться.

Склеїти треба 1-ше, 2-ге та 3-тє кільце:



УВАГА: викрійки не містять припусків на шви. Надруковані лінії викрійки є лініями шва, і ви повинні додати припуски до кожного шва по всій його довжині при розкроюванні тканини.

Ширина припусків від 0,5 см до 1 см, залежить від того, як тканина осипається на зрізах. Чим легше осипається, тим припуск більше.


Якщо тканина з ворсом, треба звернути увагу на лінії, що позначають напрям ворсу на викрійках.

Проведіть рукою по тканині з ворсом вздовж кромки в одну сторону та в протилежну. Напрямок, у якому ворсинки лягають плоско, є напрямом ворсу. В іншому напрямку ворсинки піднімаються. Напрямок ворсу на викрійках позначено стрілками.




Напрямок ворсу на викрійках повинен співпадати з напрямком ворсу на тканині.


Готові деталі на тканині:



З'єднувачі та верх – по три деталі:




Всі інші деталі – по одній:




З'єднайте між собою по три деталі кожного з'єднувача та верх, лицьовими сторонами всередину:



Кожну з чотирьох деталей «кільце» складіть навпіл лицьовою стороною всередину та з'єднайте зрізи (коротші) машинним швом:



Верх ялинки з'єднайте зі «з'єднувачем 4», лицьовими сторонами всередину. Цей шов легше зробити ручними стібками:




Кружечко «верх основа» пришийте до цього шва, залиште непрошитим невеликий отвір для набивання.










Виверніть на лицьову сторону:





До нижнього зрізу «з'єднувача 4» пришийте «4-те кільце» одним із зрізів, лицьовими сторонами всередину. Прикладіть кільце так, щоб напрям ворсу кільця був як позначено на фото:



Вільний край пришитого кільця відігніть лицьовою стороною назовні. З'єднайте цей край із деталлю «з'єднувач 3», лицьовими сторонами всередину.



Пришите кільце складіть вдвоє, сумістивши шви. З'єднайте ці шви з виворітної сторони, залишивши отвір для подальшого набивання.





Далі все повторюється. До нижнього зрізу «з'єднувача 3» пришийте «3-тє кільце» одним із зрізів, лицьовими сторонами всередину. Прикладіть кільце так, щоб напрям ворсу кільця був як позначено на фото:



Вільний край пришитого кільця відігніть лицьовою стороною назовні. З'єднайте цей край із деталлю «з'єднувач 2», лицьовими сторонами всередину.



Пришите кільце складіть вдвоє, сумістивши шви. З'єднайте ці шви з виворітної сторони, залишивши отвір для подальшого набивання.




До нижнього зрізу «з'єднувача 2» пришийте «2-ге кільце» одним із зрізів, лицьовими сторонами всередину. Прикладіть кільце так, щоб напрям ворсу кільця був як позначено на фото нижче.




Вільний край пришитого кільця відігніть лицьовою стороною назовні. З'єднайте цей край із деталлю «з'єднувач 1», лицьовими сторонами всередину.



Пришите кільце складіть вдвоє, сумістивши шви. З'єднайте ці шви з виворітної сторони, залишивши отвір для подальшого набивання.



До нижнього зрізу «з'єднувача 1» пришийте «1-ше кільце» одним із зрізів, лицьовими сторонами всередину. Прикладіть кільце так, щоб напрям ворсу кільця був як позначено на фото нижче.



Другий (вільний) зріз пришитого кільця підшийте до першого (пришитого) ручними стібками.



Набийте наповнювачем верх і кожне із чотирьох кілець. Всередині кільця розподіляти наповнювач можна за допомогою довгої голки.



Не набивайте надто туго, бо із зайвим наповнювачем готовий виріб не зможе складатися. По мірі набивання зашивайте отвори непомітними ручними стібками.



До нижньої частини ялинки пришийте деталь «низ ялинки». Спочатку загніть зрізи деталі на виворітну сторону та закріпіть булавками чи тимчасовим швом. Потім прикладіть деталь виворітною стороною до виробу та пришийте непомітними ручними стібками.

